





Grundeinstellungen MAP3D

1 Globale Fachschalenoptionen





Empfehlung: "Aktuelle Zeichnung schliessen" um Speicher bei neuem Bildaufbau freizugeben. Wobei es zu beachten gilt, dass dies bei einem neuen Bildaufbau die bestehende Zeichnung ohne Meldung definitiv schliesst und der Benutzer somit allfällige "CAD-konstruktiv-gezeichnete" Elemente unwiderbringlich verliert.
 Kann nach bürointernen Bedürfnissen angepasst werden.



Anwendungsoptionen

- Allgemein
- Grafik erstellen
- Map-Optionen
- Geometry Construction Tools
- Fachschalen-Explorer
- Plugins

Geometry Construction Tools

Rechtwinkliger Verlauf

Punktmodus Basislinienmodus

Genauigkeit

Genauigkeit:

Teilungstoleranz

Teilungstoleranz:

Linie nach Punkteinfügung teilen

Einstellungen für Punkteinfügung

Genauigkeit:

Zuverlässigkeit:

Zuverlässig: Ist nicht zuverlässig:

Einschalten damit "Punkt einrechnen" funktioniert.

Rechtwinkliger Verlauf kann nach bürointernen Bedürfnissen erfasst sein.
Die restlichen Werte sind zwingend so zu erfassen.

Anwendungsoptionen

- Allgemein
- Grafik erstellen
- Map-Optionen
- Geometry Construction Tools
- Fachschalen-Explorer
- Plugins



Fachschalen-Explorer

Formulare mit Doppelklick öffnen

Infos zu ausgewählten Objektklassen anzeigen

Empfehlenswert.


2 Fachschalenoptionen



"In Kontrolle" (=pendent) ist empfehlenswert.
Ansonsten nur "Live" (=rechtskräftig) zur Auswahl möglich.


Zu "Allgemein", "Map-Optionen", "Koordinatengeometrie und Bemassung" und "LRS" gibt es keine Vorschläge.

"KK Berichtseinstellungen" wird durch das InitialSQL abgefüllt und kann bei Bedarf abgeändert werden.



Die Einstellungen zum EGRID werden durch das InitialSQL abgefüllt und müssen im AIA unter "EGRIS Einstellungen" immer mit speichern bestätigt werden.

Hier die JobMapRenderer.xml verwenden (Grundeinstellungen für die Erstellung des Mutationsplanes).
Die JobMapRenderer2000.xml ist nur für Pläne im M>1:2000 gedacht.



"kGWR-Einstellungen" wird durch das InitialSQL abgefüllt und darf nicht verändert werden.