

DEPARTEMENT FINANZEN UND RESSOURCEN Informatik Aargau

Applikationsmanagement

5. April 2017

Anleitung zum Unseal-Wizard

Grundlagen

Beim Unseal-Wizard handelt es sich um ein Programm, mit dem Sie Ihre neue SmartCard entsperren können. Um diese Entsperrung durchführen zu können, benötigen Sie einen Aktivierungscode (S-PIN oder Unseal-PIN). Dieser Aktivierungscode wird Ihnen durch das LRA Office mitgeteilt, nachdem Sie sich bei einem RIO (Registration Identification Officer) haben identifizieren lassen und Ihnen die neue SmartCard überreicht wurde.

Sie finden den Unseal-Wizard auf Ihrem Computer unter Start – Alle Programme – Swiss Government PKI – Token Unseal.

Swiss Government PKI Certificate Renewal PIN Reset

Voraussetzungen

Sie verfügen über eine neue SmartCard und den Aktivierungscode. Sie haben Zugang zu einem Computer, der nicht das SmartCard-Login erzwingt.

Sie können den Unseal-Vorgang auch zusammen mit Ihrem RIO durchführen.

Anleitung Unseal-Vorgang

	Standard (Standards)	
Confédération suisse Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra	senschaft Smartcard Unseal Smartcard Unseal Application	
Benu	iutzen Sie Ihre S-PIN (Aktivierungscode), um Ihre Smartcard mit diesem Assistenten zu entsiegeln	

Schieben Sie jetzt Ihre neue SmartCard in den Kartenleser und klicken Sie auf Weiter >.

-					
Schweizerische Eidger Confédération suisse Confederazione Svizzi Confederaziun svizra	nossenschaft era	Smartc Smartcard	ard Unseal	on	
1		(2)		3	
Smartcard auswanie	nd öffentliche Schlü	Aktivierungscode			
Smartcard-Label	Smartcard-Modell	Smartcard s/n	# certificates	# public keys	
SwissGov Enhanced CA 03	1 eToken	023FA89C	0	3	

Normalerweise sollte ein einzelner Eintrag in der Liste «Smartcard-Zertifikate und öffentliche Schlüssel» erscheinen. Sind mehrere SmartCards in der Liste aufgeführt, wählen Sie die SmartCard aus, die noch keine Zertifikate enthält (# certificates = 0). Klicken Sie dann auf weiter >.

🎌 Smartcard Unseal - 1.7.0.9055	And a local distance of the local distance o				
Schweizersche Eidgenossenschaft Confederation suisse Confederazione Svizera Confederaziun svizra	Smartcard Unseal Smartcard Unseal Application				
3 Smartcard auswählen	2 Aktivierungscode	3			
	Aktivierungscode Code -				
Status Falscher eTicket-Code					
			< Zurück Weiter >		

Geben Sie in die 4 Teilfelder den Aktivierungscode ein, den Sie vom LRA Office erhalten haben und

klicken Sie auf Weter >.	Beispiel:	Code	FD12	•	1FC6	•	7826	-	3315	

Smartcard Unseal - 1.7.0.9055	and a log a support	2 2 2 E 3	
Schweizerische Eidgenossenschaft Confedératione Svizzera Confederazione Svizzera Confederaziun svizra	Smartcard Un Smartcard Unseal A	seal pplication	
1 Smartcard auswählen	Aktivierungscode	3 Smartcard-PIN	(4) Ende
Constant Information on			
Label: SwissGov Enhanced CA 01 Series	nummer: 023E489C		
Smartcard PIN			
•••••			
PIN bestätigen	•		
•••••			
PIN-Anforderungen:	•		
- min 6 may 14 Zeichen			
min. 0, max. 14 Zeichen			
 rein numerisch oder Buchstaben kombinat 	ion mit mindestens einer Ziffer ((keine Trivialkombinationen)	
Frage			
Name Hund			
Antworten			
Rantanplan			
Status Vervollständigen Sie die Informationen			
			< Zurück Weiter >

Geben Sie jetzt Ihr persönliches SmartCard-Passwort (PIN) ein. Das Passwort muss zwischen 6 und 14 Stellen lang sein und aus einer Kombination von Zahlen und Buchstaben bestehen.

Im unteren Bereich geben Sie eine persönliche Frage und die korrekte Antwort ein (Revokationspassphrase). Sollten Sie Ihre SmartCard telefonisch sperren lassen müssen, wird Ihnen u. A. diese Frage gestellt, die Sie korrekt beantworten müssen.

Klicken Sie danach auf Weiter >.



Damit ist der Aktivierungsvorgang für Ihre neue SmartCard beendet.